




Aplikácia Eliwell AIR a modul HACCP

Konfigurácia zariadenia cez Bluetooth a lokálne ukladanie údajov

S aplikáciou Eliwell AIR môžete:

- ľahko a rýchlo nakonfigurovať zariadenie;
- bezpečne pristupovať k parametrom;
- vytvárať a zdieľať konfiguračné súbory medzi viacerými regulátormi;
- Zaznamenávať zdroje regulátora v module HACCP;
- Zobraziť a stiahnuť zaznamenané údaje do svojho smartfónu.





EWRC 5000 NT
Regulátory pre
chladiace komory



IDNext
Regulátory pre
chladiace vitríny novej
generácie



TelevisIn/Out
I/O moduly



EWRC 500 NT
Regulátory pre
chladiacich
komôr



EWDR 985
Regulátory na DIN lištu
pre chladiace skrine a
chladiace komory



LKDNext
Detektory úniku
chladiwa

Modul HACCP a konektivita


Pripojte sa k zariadeniu zo svojho smartfónu



Modul HACCP

Modul HACCP je príslušenstvo, ktoré sa pripája k portu TTL regulátora a umožňuje jeho prepojenie s akýmkoľvek inteligentným zariadením, na ktorom je nainštalovaná **aplikácia Eliwell AIR**.

K každému modulu HACCP je možné pripojiť jedno zariadenie.



Aplikácia Eliwell AIR


Použite aplikáciu Eliwell AIR s jednoduchým a intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré vám umožňuje komunikovať s regulátorom pri počiatočnej konfigurácii aj pri monitorovaní.

Aplikácia Eliwell AIR

Stiahnite si aplikáciu Eliwell AIR



Aplikácia Eliwell AIR je kompatibilná so zariadeniami s **operačným systémom iOS** a **Android** (tablety a smartfóny) a je možné si ju bezplatne stiahnuť z Google Play a Apple App Store.




Aplikácia Eliwell AIR

Spustite aplikáciu Eliwell AIR


Spustite aplikáciu Eliwell AIR



Prijmite podmienky
používania




Zapnúť upozornenia



Vyberte možnosť „Prihlásiť sa ako host“

V prípade modulu HACCP sa musíte
prihlásiť ako „Vstúpiť ako host“



Aplikácia Eliwell AIR

Ako sa pripojiť k zariadeniu




Pripojte modul HACCP k
zariadenie pomocou kábla TTL



Pri prvom pripojení zariadenia k modulu
HACCP budete vyzvaní na zadanie 6-
miestneho PIN kódu.

Predvolený kód: **000000**




Pripojenie k zariadeniu







Hodnoty v reálnom čase Parametre nastavenia

Odosielanie príkazov



Nech už ste majiteľom chladiaceho zariadenia alebo technikom, ktorý zariadenie konfiguruje, **máte kontrolu nad nastavením chladiaceho zariadenia.**





Screen 1: Parameters

Filterovanie na zobrazenie iba parametrov úrovne 1 a zjednodušenie navigácie

Filterovani e podľa obľúbených položiek

Parameter	Value
SEt Regulation set point	1.2
diF Differential of set point	3
LSE Minimum value settable for set point	-55
HSE Maximum value settable for set point	302
dEt Defrost timeout	5
dS1 Defrost end temperature evaporator 1	12
dS2	

Screen 2: Compressor

Zoskupiť parametre podľa kategórie


Parameter	Value
SEt Regulation set point	1.2
diF Differential of set point	3
LSE Minimum value settable for set point	-55
HSE Maximum value settable for set point	302

Screen 3: Defrost

Odblokujte zobrazenie parametrov úrovne 2 pre úplnú kontrolu


Parameter	Value
diF Differential of set point	3
LSE Minimum value settable for set point	-55
HSE Maximum value settable for set point	302
HC Operating mode (Heating/Cooling)	Heating
ont ON time for compressor output with faulty regulation probe	15
oFt OFF time for compressor output with faulty regulation probe	15
don	



Ponuka nastavení – Úprava parametrov nastavenia, ktoré nie sú chránené heslom



Ponuka nastavení – Zmena parametrov nastavenia chránených heslom

Ochrana parametrov funguje rovnako ako na regulátore:
rovnaké heslo






Tlačidlo „Play“ svieti:


- **zelené**, ak bol príkaz odoslaný úspešne
- **červené**, ak sa príkaz neodoslal




Uložte parameter
konfigurácia




Zdieľanie konfigurácie
parametrov









Načítanie
konfigurácie
parametrov



Technik, ktorý konfiguruje
zariadenie, môže
vytvorenú konfiguráciu
uložiť a v prípade potreby
ju znovu použiť.












Konfigurácia
a
Zaznamenávanie údajov




Zobraziť históriu






Stiahnutie a
zdieľanie
histórie




Nech už ste majiteľom chladničky alebo technikom, ktorý zariadenie konfiguruje, môžete nastaviť, ktoré údaje sa majú z vašej chladničky zaznamenávať, a zobraziť jej históriu.




Možnosť výberu maximálne 8 premenných zariadenia. Príklad: Senzor v miestnosti (AI1), senzor výparníka (AI2), stav dverí (DOOR), stav kompresora (COMP1) atď...





Modul HACCP disponuje pamäťou, ktorá umožňuje uložiť viac ako 10 000 záznamov z regulátora.



Možnosť uloženia viac ako 10 000


záznamov

8 zdrojov na jeden záznam

Interval záznamu od 5 minút do 1 hodiny




Kruhový
vyrovnávací
pamäťový
blok



Bez ohľadu na kapacitu pamäte modulu HACCP je v aplikácii Eliwell AIR možné zobrazíť stiahnuté údaje až za posledný rok.

S aplikáciou Eliwell AIR môžete:

- Rýchlo a jednoducho nakonfigurovať regulátor;
- bezpečne pristupovať k parametrom regulátora;
- vytvárať a zdieľať konfiguračné súbory medzi viacerými regulátormi;
- Ukladať údaje regulátora do pamäte modulu HACCP;
- Zobrazit' a stiahnuť historické údaje do svojho smartfónu.



Užitočné odkazy

Naskenujte QR kódy a získajte prístup k dostupným zdrojom



Aplikácia Eliwell AIR

Stiahnite si aplikáciu Eliwell AIR a zistíte viac o jej funkciách a sprievodných dokumentoch



Modul HACCP

Pozrite si video a dozviete sa viac o module HACCP



Kontakty

Kontaktujte nás a zistíte viac o aplikácii Eliwell AIR a ponuke spoločnosti Eliwell



eliwell.com/digital-academy

Life Is On

Schneider
Electric