




Aplikácia Eliwell AIR a modul HACCP

Konfigurácia zariadenia cez Bluetooth a lokálne ukladanie údajov

S aplikáciou Eliwell AIR môžete:

- Ľahko a rýchlo nakonfigurovať zariadenie;
- bezpečne pristupovať k parametrom;
- vytvárať a zdieľať konfiguračné súbory medzi viacerými regulátormi;
- Zaznamenávať zdroje regulátora v module HACCP;
- Zobrazit' a stiahnuť zaznamenané údaje do svojho smartfónu.





EWRC 5000 NT
Regulátory pre
chladiace komory



IDNext
Regulátory pre
chladiace vitríny novej
generácie



TelevisIn/Out
I/O moduly



EWRC 500 NT
Regulátory pre
chladiacich
komôr



EWDR 985
Regulátory na DIN lištu
pre chladiace skrine a
chladiace komory



LKDNext
Detektory úniku
chladiwa

Modul HACCP a konektivita


Pripojte sa k zariadeniu zo svojho smartfónu



Modul HACCP

Modul HACCP je príslušenstvo, ktoré sa pripája k portu TTL regulátora a umožňuje jeho prepojenie s akýmkoľvek inteligentným zariadením, na ktorom je nainštalovaná **aplikácia Eliwell AIR**.

K každému modulu HACCP je možné pripojiť jedno zariadenie.



Aplikácia Eliwell AIR


Použite aplikáciu Eliwell AIR s **jednoduchým a intuitívnym používateľským rozhraním**, ktoré vám umožňuje komunikovať s regulátorom pri **počiatočnej konfigurácii** aj pri **monitorovaní**.

Aplikácia Eliwell AIR

Stiahnite si aplikáciu Eliwell AIR



Aplikácia Eliwell AIR je kompatibilná so zariadeniami s **operačným systémom iOS** a **Android** (tablety a smartfóny) a je možné si ju bezplatne stiahnuť z Google Play a Apple App Store.



Aplikácia Eliwell AIR

Spustite aplikáciu Eliwell AIR


Spustite aplikáciu Eliwell AIR



Prijmite podmienky používania




Zapnúť upozornenia



Vyberte možnosť „Prihlásiť sa ako host“

V prípade modulu HACCP sa musíte prihlásiť ako „Vstúpiť ako host“



Aplikácia Eliwell AIR

Ako sa pripojiť k zariadeniu






Pripojte modul HACCP k
zariadenie pomocou kábla TTL



Pri prvom pripojení zariadenia k modulu
HACCP budete vyzvaní na zadanie 6-
miestneho PIN kódu.

Predvolený kód: **000000**




Pripojenie k zariadeniu







Hodnoty v reálnom čase Parametre nastavenia

Odosielanie príkazov



Nech už ste majiteľom chladiaceho zariadenia alebo technikom, ktorý zariadenie konfiguruje, **máte kontrolu nad nastavením chladiaceho zariadenia.**





The image shows three sequential screenshots of the Eliwell AIR app's 'Parameters' screen, illustrating how to filter and view settings. Each screen has a top bar with 'Device Manager', a search bar, and tabs for 'Resources', 'Parameters', and 'Commands'. Below the tabs are buttons for 'Compressor' and 'Defrost'. The main list shows various parameters with their values.

Screen 1 (Left): The 'Parameters' tab is selected. A hand points to the funnel icon (filter) and the star icon (favorites).
Annotation: Filtrovanie na zobrazenie iba parametrov úrovne 1 a zjednodušenie navigácie (Filtering to show only level 1 parameters and simplifying navigation).
Annotation: Filtrovanie podľa obľúbených položiek (Filtering by favorite items).

Screen 2 (Middle): A hand points to the 'Compressor' button.
Annotation: Zoskupiť parametre podľa kategórie (Group parameters by category).


Screen 3 (Right): A hand points to the star icon.
Annotation: Odblokujte zobrazenie parametrov úrovne 2 pre úplnú kontrolu (Unlock the display of level 2 parameters for full control).

Parameter	Value
SEt Regulation set point	1.2
diF Differential of set point	3
LSE Minimum value settable for set point	-55
HSE Maximum value settable for set point	302
dEt Defrost timeout	5
dS1 Defrost end temperature evaporator 1	12
dS2	

Parameter	Value
diF Differential of set point	3
LSE Minimum value settable for set point	-55
HSE Maximum value settable for set point	302
HC Operating mode (Heating/Cooling)	Heating
ont ON time for compressor output with faulty regulation probe	15
oFt OFF time for compressor output with faulty regulation probe	15
don	


Aplikácia Eliwell AIR



Ponuka nastavení – Úprava parametrov nastavenia, ktoré nie sú chránené heslom



Ponuka nastavení – Zmena parametrov nastavenia chránených heslom

Ochrana parametrov funguje rovnako ako na regulátore:
rovnaké heslo





Tlačidlo „Play“ svieti:





- **zelené**, ak bol príkaz odoslaný úspešne
- **červené**, ak sa príkaz neodoslal




Uložte parameter
konfigurácia



Zdieľanie konfigurácie
parametrov





Načítanie
konfigurácie
parametrov



Technik, ktorý konfiguruje
zariadenie, môže
vytvorenú konfiguráciu
uložiť a v prípade potreby
ju znovu použiť.












Konfigurácia
Zaznamenávanie
údajov




Zobraziť históriu






Stiahnutie a
zdieľanie histórie




Nech už ste majiteľom chladničky alebo technikom, ktorý zariadenie konfiguruje, môžete nastaviť, ktoré údaje sa majú z vašej chladničky zaznamenávať, a zobraziť jej históriu.




Možnosť výberu maximálne 8 premenných zariadenia. Príklad: Senzor v miestnosti (AI1), senzor výparníka (AI2), stav dverí (DOOR), stav kompresora (COMP1) atď...





Modul HACCP disponuje pamäťou, ktorá umožňuje uložiť viac ako 10 000 záznamov z regulátora.




Možnosť uloženia viac ako 10 000 záznamov

8 zdrojov na jeden záznam

Interval záznamu od 5 minút do 1 hodiny




Kruhový
vyrovňovací
pamäťový
blok



Bez ohľadu na kapacitu pamäte modulu HACCP je v aplikácii Eliwell AIR možné zobrazíť stiahnuté údaje až za posledný rok.

S aplikáciou Eliwell AIR môžete:

- Rýchlo a jednoducho nakonfigurovať regulátor;
- bezpečne pristupovať k parametrom regulátora;
- vytvárať a zdieľať konfiguračné súbory medzi viacerými regulátormi;
- Ukladať údaje regulátora do pamäte modulu HACCP;
- Zobrazit' a stiahnuť historické údaje do svojho smartfónu.





Aplikácia Eliwell AIR

Stiahnite si aplikáciu Eliwell AIR a zistíte viac o jej funkciách a sprievodných dokumentoch



Modul HACCP

Pozrite si video a dozviete sa viac o module HACCP



Kontakty

Kontaktujte nás a zistíte viac o aplikácii Eliwell AIR a ponuke spoločnosti Eliwell



eliwell.com/digital-academy

Life Is On

Schneider
Electric